

## HPE MyRoom/VRG HMT-1 コマンド

### 一般

- [HPE VRG] HPE ビジュアル リモート ガイダンスを開く。
- [前に戻る] 前の画面に戻る。
- [ダイアログを閉じる] ポップアップ ダイアログを閉じる。
- [ログのアップロード] VRG ログ ファイルをサポートのためにアップロード。
- [VRG の終了] VRG アプリケーションの終了。
- [アプリケーション メニュー] 3 本線メニューを開く。
- [その他のメニュー] 3 点メニューを開く。
- [メニューを閉じる] 現在表示されているメニューを閉じる。

### 情報ダイアログ

- [情報の表示] 情報ダイアログの表示。
- [ダイアログを閉じる] 情報ダイアログを閉じる。

### ルーム リスト ビュー

- 表示されているルームのリストから特定のルームに入室するには、ルームの名前または番号を言います。
- [キーで入室] キーを使用してルームに入室します。

### チャット

- [チャットの切り替え] チャット ビューを起動する、または閉じる。
- [翻訳の切り替え] テキスト翻訳のオン/オフ。

### ルーム - カメラ

- [カメラの変更] 次のカメラに切り替え。
- [カメラの切り替え] カメラのオン/オフ。
- [追加カメラを開く] カメラの有効時にビデオ ツールバーを展開。
- [追加カメラを閉じる] カメラの有効時にビデオ ツールバーを折りたたむ。
- [解像度の切り替え] 解像度の低/高の切り替え。
- [スナップショットの作成] カメラ スナップショットの作成。
- [スナップショット サイズの切り替え] スナップショット サイズ (通常/最大) の切り替え。
- [フラッシュの切り替え] フラッシュのオン/オフ。
- [ズームレベル 1-5] カメラ ビューを段階的に拡大します。

## RealWear HMT-1 コマンド

### グローバル コマンド

- [ホームに移動] [ホーム] 画面に移動。
- [前に戻る] 前の画面に移動。
- [マイ コントロール] システム コントロール パネルに移動。
- [マイクのミュート] マイクを一時的にミュートにする。
- [マイ通知] 通知セクションを開く。
- [最近のアプリケーションを表示] バックグラウンドで実行中のアプリケーションを開く。
- [すべて閉じる] 開いているアプリケーションをすべて閉じる。
- [ヘルプの表示] コマンドに関するヘルプのポップアップ ウィンドウを表示。
- [上ページへ] 上ページに移動。
- [下ページへ] 下ページに移動。
- [左ページへ] 左ページに移動。
- [右ページへ] 右ページに移動。

### ルーム - 一般

- [マイクの切り替え] マイクのオン/オフ。
- [マイク レベル 25/50/75/100] マイク レベルの上昇。
- [スピーカーの切り替え] スピーカーのオン/オフ。
- [次の音声出力] 自動、デフォルト、スピーカーフォン、または Bluetooth に音声出力の切り替え。
- [次のビュー] 次のサムネイル ビューを全画面モードに切り替え。
- [キーの生成] 他のユーザーをルームに招待するクイック キーを作成。
- [コンテンツを閉じる] 現在のコンテンツ ページを閉じる。
- [ルームの退室] 現在のルームを閉じ、ルーム リスト ビューに戻る。

### ルーム - 設定

- [着信音の切り替え] チャット メッセージ受信の着信音の変更。
- [解像度の切り替え] 解像度の低/高の切り替え。
- [ネットワーク ヘルスの切り替え] ネットワーク ヘルス メトリクス表示のオン/オフ。
- [設定を閉じる] 設定ダイアログを閉じる。

### 設定ダイアログ

- [設定を開く] 設定ダイアログを開く。
- [チャット音の再生] 着信音の切り替え。
- [次の音声出力] 自動、デフォルト、スピーカーフォン、または Bluetooth に音声出力の切り替え。
- [ネットワーク ヘルスの表示] ヘルス設定のオン/オフ。
- [HD 動画] 解像度の低/高の切り替え。
- [高度カメラ] 高度カメラのオン/オフ。
- [最大スナップショット解像度] カメラの最大解像度のオン/オフ。
- [チャットの翻訳] テキスト翻訳の切り替え。
- [メッセージ時間] メッセージの画面表示時間の変更 (3、5、10、15、20、30 秒)。
- [設定を閉じる] 設定ダイアログを閉じる。

### ルーム - タスク リスト

- [前のステップ] 前のステップに移動。
- [次のステップ] 次のステップに移動。

### カメラ機能

- [ズーム レベル 1-5] カメラ ビューのズーム。
- [写真撮影] 写真を撮影し、JPEG ファイルとして [マイ フォト] に保存。
- [レコーディングの開始] ビデオ レコーディングの開始。
- [レコーディングの停止] ビデオ レコーディングの停止。
- [自動フォーカス / 手動フォーカス] 自動フォーカスまたは手動フォーカス モードにカメラを設定。デフォルトではカメラは自動フォーカス モードに設定されています。手動フォーカスに切り替えるには [手動フォーカス] と言います。手動フォーカスがオンになると、[M] の 4 コーナー ブラケットが画面の右下に表示され、カメラが手動フォーカス モードであることを示します。
- [フラッシュのオン/オフ] フラッシュのオン/オフ。

### 仮想ハンズフリー キーボード

- [承認] 入力情報の承認。
- [スペースバー] スペースを挿入。
- [バックスペース] 末尾の文字を削除。
- [テキストの消去] 入力ボックスのテキストを消去。

**[Caps オン]** 大文字の使用。

**[Caps オフ]** 小文字の使用。

**[ディクテーション]** ディクテーションを有効にし、音声認識によりテキストを入力。

**[コード スキャン]** QR コードのスキャン。

**[ズーム レベル 1-5]** ズーム レベルの設定。

**[すべての記号]** 記号のキーボードに切り替え。

**[モードの切り替え]** 文字の種類を一つまたは複数に切り替え。

**[文字 [続いて文字]]**. 例: XYZ を入力するには、「文字 XYZ」と言います。

### ドキュメントの操作

**[ズーム レベル 1-5]** ドキュメント ビュー サイズのズーム。

**[ドキュメントの固定]** ドキュメントのスクロールの無効化。

**[ドキュメントのコントロール]** ドキュメントのスクロールを有効化。

**[ページ1、2... に移動]** 指定ページにスクロール。

**[次のページ/前のページ]** 次のページ/前のページにスクロール。

**[マイ ブックマーク]** 開いているドキュメントに対し、デバイスに保存されているブックマークを表示。

**[ブックマークの追加]** アクセスしやすいよう、希望のページをブックマークとして追加。

**[ブックマークの削除]** 希望のページに設定されたブックマークを削除。ブックマークを削除するには、該当ページに進み、**[ブックマークの削除]**と言います。